Comment imprimer une photo avec l'imprimante

-Ouvrir le compte libre

-Lancer Photoshop CC

-Dans le menu édition, ouvrir le sous menu couleur, vérifiez que **le profil attribué est bien** « calibration du xxxx » (feuille sur le mur)

uleurs		
Pour plus d'informations sur recherchez "configuration de l'Aide à partir de n'importe qu Paramè <u>t</u> res : Personnalisés	les paramètres de couleur, e la gestion des couleurs″ dans uelle application de Creative Suite.	OK Réinitialiser
Espaces de travail		Enregistrer
	Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:20	Plus d'options
Niveau <u>x</u> de gris : Ton <u>d</u> irect :	Dot Gain 15%	🔽 Aperçu
Règles de gestion des couleurs	Décertivées	
⊂ <u>m</u> 2N :	Conserver les profils incorporés 🔻	
Niveaux de gris : Non-concordances des profils : Profils manquants :	Conserver les profils incorporés Choix à l'ouvertur Choix à l'ouvertur	
Description RVB Moniteur : Définit l'espace d moniteur. Avec ce paramètre, Pl couleurs était désactivée. Utilise processus de travail ne prenneni	e travail RVB d'après l'espace actuel de votre notoshop se comporte comme si la gestion des z ce paramètre si d'autres applications de votre t pas en charge la gestion des couleurs.	

-Ouvrir votre ou vos photos : attention un menu vous propose 3 options pour le profil ? Choisissez impérativement l'option « CONVERTIR »,

- si votre photo est à imprimer en 20x <u>utilisez les bases verticale ou horizontale qui sont sur le</u> <u>bureau</u>

Pour un « 20x30 », les dimensions exactes doivent être 19.5 x 29.5 en 200dpi

- pour un « A3 » , c'est 29,5 x 44.5 avec min 180 dpi

Cela ce fait par le menu « image » puis « taille de l'image »

-Pour une photo couleur , Dans le menu principal de Photoshop **cliquez sur « imprimer** ». Une fenêtre de menu s'ouvre.



-vérifier que c'est bien l'imprimante 3880 qui est sélectionnée (il y a un « ascenseur »)

- vérifier que c'est bien « laisser Photoshop gérer les couleurs » qui est sélectionné,
- vérifier que c'est bien le profil « Epson 3880-3885-3890 semi gloss.. » qui est sélectionné,

cliquez sur « mise en page »

Choisissez « TIRAGE COULEUR »

🖗 Propriétés de Epson	Stylus Pro 3880 ? 🗙	
🚔 Principal <u></u> Disposit	ion 🥬 Utilitaire	
Paramètr <u>e</u> de sélection :	TIRAGE COULEUR Enregistrer/supprimer	
Paramètres du support-		
S <u>u</u> pport :	Premium Semialoss Photo Paper Config. personnalisée	
<u>C</u> ouleur :	Couleur Encre noire bhoto	
Qualité :	Oualité Config. papier	
Mode :	C Automatique	
	Désactivé (Pas de calibrace couleur)	
Paramètres papier		
<u>S</u> ource :	Feuille	
<u>T</u> aille :	Super A3 329 x 483 mm Personnalisée	
	Sans marges(Y)	
Apergu avant impression		
R <u>é</u> tablir défaut	Afficher les paramètres Manuel Version 6.60	
	OK Annuler Aide	

Propriétés de Epson Stylus Pro 3880		
🚔 Principal <u>]</u> Disposit	ion 🖉 Utilitaire	
Paramètr <u>e</u> de sélection :		
_E Paramètres du support-		
S <u>u</u> pport :	Premium Semialoss Photo Paper	
<u>C</u> ouleur :	Photo N&B avancée	
Qualité :	Oualité Config. papier	
Mode :	Automatique C Perso.	
	Neutre	
Paramètres papier		
<u>S</u> ource :	Feuille	
<u>T</u> aille :	Suber A3 329 x 483 mm Personnalisée	
	Sans marges(Y)	
Apergu avant impression Image: Appression Image:		
R <u>é</u> tablir défaut	Afficher les paramètres Manuel Version 6.60	
	OK Annuler Aide	

OU Bien « TIRAGE N&B »

N'oubliez de cocher la case « aperçu avant impression »

Revenez au menu principal

Orientez votre photo si nécessaire

N'oubliez par de mettre le papier

Imprimez

C'est tout et ça sort super bien !

N'oubliez pas aussi en partant :

- D'éteindre l'imprimante par le bouton d'arrêt
- D'arrêter l'ordi puis de couper l'alim électrique
- De remplir votre fiche avec le nombre de A3 imprimés
- D'indiquer dans le journal de bord vos heures d'arrivée et de départ ainsi que votre activité
- Si il ne reste presque plus de papier (moins 5 feuilles) ou d'encre (moins de 3%) faites un message à : <u>christian.girard7@free.fr</u> avec copie à <u>rlainel@hotmail.fr</u> et à <u>bruno.clerjon@neuf.fr</u>